



OHNE GERÄTEERKENNUNG

Troubleshooting falls dein Gerät nicht erkannt wird:

Seit der Setup-Software Version 1.12.0 hast du die Möglichkeit die Dateien trotz fehlerhaften Geräteerkennung auf dein Gerät zu kopieren.

Einige Geräte haben Probleme beim Zugriff über eine ActiveSync Verbindung oder werden als Wechseldatenträger nicht richtig erkannt.

In diesem Fall schlägt dir unser Setup eine manuelle Installation mit einem extra Hinweis vor.
- das Setup generiert die bestellten Dateien mit dem entsprechenden Lizenzschlüssel und versieht sie mit einem digitalen Wasserzeichen pro Bestellnummer.

TomTom

1. Die benötigten Dateien werden vom Setup in folgendes Verzeichnis kopiert:
"C:\Programme\Yopia\TOMTOM\[PRODUKTNAME]" z.B. "C:\Programme\Yopia\TOMTOM\Ali"
2. Gehe über den Arbeitsplatz in das entsprechende Verzeichnis und kopiere alle Dateien aus dem gewünschten Produktnamen-Ordner.
3. Verbinde dein Gerät mit dem PC (USB, Laufwerksbuchstabe oder Speicherkartenleser) und suche das entsprechende Verzeichnis für die Stimmen-Dateien:

Ordner "\TomTom", "\TomTom\Voices", "\Voices", "\My Documents\TomTom"...
dort müssen sich schon Dateien nach dem Muster "data0X.chk" und "data0X.vif"
(X steht für eine beliebige Zahl) befinden.
4. Füge in diesen Ordner die eben kopierten, lokalen Dateien ein.
5. Anschließend findest Du unsere Stimmen bei der Stimmenauswahl "Sprache ändern" unter "Special 9-35" (je nach gekaufter Stimme).

Destinator

1. Die benötigten Dateien werden vom Setup in folgendes Verzeichnis kopiert:
"C:\Programme\Yopia\DESTINATOR\[PRODUKTNAME]" z.B. "C:\Programme\Yopia\Destinator\Ali"
2. Gehe über den Arbeitsplatz in das entsprechende Verzeichnis und kopiere den kompletten Ordner (Name des Produkts)
3. Verbinde dein Gerät mit dem PC (USB, Laufwerksbuchstabe oder Speicherkartenleser) und suche das entsprechende Verzeichnis für die Stimmen-Dateien:

Ordner "\DestinatorApps\Destinator\Common\Interface\Voice"...
dort müssen sich schon Ordner wie "All" oder "German" befinden.
4. Füge in diesen Ordner den eben kopierten, lokalen Ordner (Produktname) ein.
5. Anschließend findest Du unsere Stimmen bei der Stimmenauswahl im Destinator unter "Layout" bei "Sprachanweisungen" (Name je nach gekaufter Stimme).